


## Thunderbird 設定変更手順

- ① Thunderbird を起動します。
- ② 設定変更したいメールアドレスの上で右クリックし、表示されたメニューから[設定]を選択します。



- ③ [アカウント設定]タブが開いた後、最下部にある[SMTP サーバーを編集]をクリックします。



④ 下表(赤字部分)どおりに設定変更した後、**OK**をクリックします。

※ サービスリニューアルに伴い、送受信サーバー名は mail.b-net.kcv.jp に統一されました。

#### 設定

説明	空欄のままで可
サーバー名	mail.b-net.kcv.jp
ポート番号	587

#### セキュリティと認証

接続の保護	STARTTLS
認証方式	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名	ご自身のメールアドレス 例では、kcvtaro@b-net.kcv.jp

⑤ [サーバー設定]をクリックし、下表(赤字部分)どおりに設定変更します。

※ 下図のユーザー名を変更した後、「ユーザー名を変更しました。このアカウントのメールアドレスやユーザー名も更新しなくてよいか確認してください。」と表示されますが、**OK**をクリックし設定を続けます。

#### サーバー設定

サーバーの種類:POP メールサーバー

サーバー名	mail.b-net.kcv.jp
ポート	995
ユーザー名	ご自身のメールアドレス 例では、kcvtaro@b-net.kcv.jp

#### セキュリティ設定


接続の保護	SSL/TLS
認証方式	暗号化されたパスワード認証

#### サーバー設定

「ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す」のチェックを外す (推奨設定)

ただし、Web メールと併用する場合、または複数の端末で同じメールアドレスを使用する場合は、「ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す」、「ダウンロードしてから 14 日以上経過したメッセージは削除する」にチェックを入れてください。なお、「14 日以上」部分はご自身の使用環境に応じて変更してください。

⑥ [アカウント設定]タブの×をクリックします。



⑦ 新しい設定でメールを送受信できるかどうかをテストします。

自分(例では kcvtarob-net.kcv.jp)から自分(例では kcvtarob-net.kcv.jp)宛にメールを送信できるか、また送信したメールをきちんと受信できるかを確認します。

なお、送信の際に以下の画面が表示されるますので、<登録内容のお知らせ>に記載されているパスワードを入力してください。

