Macメール(OS X)

目次

Macメール(OS X)

1.メーラーを起動
2.「アカウント」を選択
3.「その他のメールアカウントを追加…」を選択
4.メールアドレスとパスワードを入力
5.受信メールサーバの情報を入力
6.送信メールサーバの情報を入力

SMTP認証設定方法

1.画面上部「メール」の「環境設定」をクリック

2.メールアカウントを選択し、「アカウント情報」から「SMTPサーバリストを編集…」を選択

3.認証方法を確認し、「OK」をクリック

Macメール(OS X、overSSL設定)の設定方法

1.メーラーを起動

画面上部の「メール」へ進み、「環境設定」をクリックしてください。



2.「アカウント」を選択

「アカウント」をクリックし、画面左下の「+」を選択してください。

sv*** xserver.jp	アカウント情報 メ	ールボックスの特性 詳細
	アカウントの種類:	✓ このアカウントを使用 POP
	說明:	sv***.xserver.jp
	メールアドレス:	user@example.com
	氏名:	User
	受信用メールサーバ:	sv***.xserver.jp
	ユーザ名:	user@example.com
	パスワード:	••••••
	送信用メールサーパ(SMTP):	sv***.xserver.jp:user@example.com ‡
		✓ このサーバのみを使用

3.「その他のメールアカウントを追加…」を選択

「その他のメールアカウントを追加…」を選択し、「続ける」をクリックしてください。

追加するメールアカ	リウントを選択
0 🔼 i	Cloud
🔿 🖪 🛙 E	xchange
O Goo	ogle [.]
⊖ YAH	00!
o Aol	•
💽 その他の	のメールアカウントを追加
?	キャンセル 続ける

4.メールアドレスとパスワードを入力

追加設定希望のメールアドレス、メールアドレス作成時に設定したパスワードを入力し、「作成」をクリックしてください。

メールアカウント 最初に、次の	、を追加 情報を入力してください:	
氏名:	user	
メールアドレス: user@example.com		
キャンセル	作成	
メールアドレス	メールアドレス	(@前後を含むメールアドレス)
パスワード	メールアドレス	作成時に設定したパスワード

クリック後、"アカウントを手動で設定する必要があります"と表示されましたら「次へ」をクリックしてください。

メールアカウントを追加	
最初に、次の情報を入力してください:	
氏名: user	
メールアドレス: user@example.com	
パスワード:	
アカウントを手動で設定する必要があります	
キャンセル	

5.受信メールサーバの情報を入力

下記を参考に情報を入力をし「次へ」をクリックしてください。

受信メールサーバ	の情報	
アカウントの種類:	IMAP POP	
メールサーバ:	sv***.xserver.jp	
ユーザ名:	user@example.com	
パスワード:		
キャンセル	戻る 次へ	
		受信メールサーバの情

POP もしくは IMAP(※任意)

メールサーバ	設定完了メールに記載されている「メールサーバー」を入力してください。 ※サーバーパネル内「サーバー情報」に記載の"ホスト名"と同一です。 例)sv***.xserver.jp
ユーザー名	メールアドレスに入力したものと同じメールアドレス
パスワード	メールアドレス作成時に設定したパスワード

「追加のアカウント情報が必要です」と表示された場合は「次へ」進み、

受信メールサーバの情報	
アカウントの種類: IMAP POP	
メールサーバ: sv***.xserver.jp	
ユーザ名: user@example.com	
パスワード:	
追加のアカウント情報が必要です	
キャンセル 戻る 次へ	

下記を参考に情報を入力をしてください。

受信メールサーバの情報	
ポート: 認証: パスワー	995 SSL を使用 - ド +
キャンセル	戻る次へ

ポート	POP:995 IMAP: 993
SSLを使用	チェックを【入れる】
認証	パスワード

6.送信メールサーバの情報を入力

下記を参考に情報を入力をし「作成」をクリックしてください。

送信メールサ-	-バの情報
SMTP サーバ:	sv***.xserver.jp
ユーザ名:	user@example.com
パスワード:	•••••
キャンセル	戻る 作成

送信メールサーバの情報

SMTPサーバ	設定完了メールに記載されている「メールサーバー」を入力してください。 ※サーバーパネル内「サーバー情報」に記載の"ホスト名"と同一です。 例)sv***.xserver.jp
ユーザー名	メールアドレスに入力したものと同じメールアドレス
パスワード	メールアドレス作成時に設定したパスワード

「追加のアカウント情報が必要です」と表示された場合は「次へ」進み、

送信メールサーバの情報	
SMTP サーバ:	sv***.xserver.jp
ユーザ名:	user@example.com
パスワード:	•••••
追加のアナ	コウント情報が必要です
キャンセル 戻る 次へ	

下記を参考に情報を入力をしてください。

送信メールサーバの情報	
ポート: 465 認証: パスワード	✔ SSL を使用 ¢
キャンセル	戻る 作成
ポート	465
SSLを使用	チェックを【み
認証	パスワード

SMTP認証設定方法

1. 画面上部「メール」の「環境設定」をクリック



2.メールアカウントを選択し、「アカウント情報」から「SMTPサーバリストを編集…」を選択

メールアカウントを選択し、「アカウント情報」をクリックします。 「送信用メールサーバ(SMTP)」のプルダウンから「SMTPサーバーリストを編集…」を選択します。

OP SV*** xserver.jp	アカウント情報	ールボックスの特性 詳細
	アカウントの種類:	POP
	説明:	sv***.xserver.jp
	メールアドレス:	user@example.com
	氏名:	user
	受信用メールサーパ:	sv***.xserver.jp
	ユーザ名:	user@example.com
	パスワード:	
	送信用メールサーパ (SMTP)	✓ sv***.xserver.jp:user@example.com (オフライン)
		SMTP サーバリストを編集

3.認証方法を確認し、「OK」をクリック

メールアカウントに利用しているメールサーバを選択し、「詳細」をクリックします。 認証項目のプルダウンで「パスワード」を選択し、ユーザー名とパスワードを入力して「OK」をクリックして^{文字}ださい。

〇〇〇 アカウント ① ② ○	afr ann	
① 恕职 サーバタ 倖用し、 sv***xserver.jp user@ex	1.1るアカウント ample.com	
+ - ② アカウント情報 評価 ・ デフォルトボートを使用(③ ・ カスタムボートを使用: ③ ③ ✓ SSL (Secure Sockets Layer 「飯豆: パスワード ユーザ名: user@example.com パスワード: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5, 465, 587)) を使用 : ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
ユーザー名	メールアドレス	
パスワード	メールアドレス作成時に設定したパスワード	